

マルチデバイス設定方法

auタブレット※にauスマートフォン/auタブレットでご利用中のメールアドレス（@au.com/@ezweb.ne.jp）を設定し、ご利用いただけます。

※2017年冬モデル以降のauメールアプリでは、auスマートフォンでも設定できます。

設定方法（auタブレットにauスマートフォンのメールアドレス(@au.com/@ezweb.ne.jp)を設定する場合）

STEP1 auタブレット側の設定

1



トップ画面で左上の「≡」をタップ

2




「アプリ」設定をタップ

3



「マルチアカウント設定」をタップ

4



「アカウント追加設定」をタップ

5



「設定する」をタップ

6



追加するメールアドレス (@au.com/@ezweb.ne.jp)のスマートフォン端末の、au IDとパスワードを入力し 「次へ」をタップ

7




2段階認証の確認コードを入力し、「次へ」をタップ。画面の案内にしたがって操作してください

8



追加設定するメールアドレスを確認のうえ、「設定する」をタップ

9



前画面に戻るので、「←」戻るボタンをタップ

10



「←」戻るボタンをタップ

11




各アドレスが表示されます。タブレットの操作は完了です。


STEP2 Androidスマートフォン側の設定

- 

トップ画面で左上の「≡」をタップ
- 

「アプリ設定」をタップ
- 

「マルチアカウント設定」をタップ
- 

「メール保存先変更」をタップ
- 

「設定する」をタップ
※初回のみ表示
- 

「OK」をタップ
- 

前画面に戻るので、「←」戻るボタンをタップ
- 

トップ画面に戻ります。
これまでの送受信データは「過去メール」に移動します。
操作は完了です。

ご利用にあたって

タブレットの画面



元々のメールアドレスの
送受信データを表示


追加設定したスマホの
メールデータを表示

フィルタは両方の
メールアドレスが対象

保存したメールを表示

マルチデバイス設定前の
データは「過去メール」に
保存されます

Androidスマートフォンの画面



自分のメールアドレスの
送受信データを表示

マルチデバイス設定前の
データは「過去メール」
に保存されます

⚠️ ご注意

【メール保存場所】

- マルチデバイス利用設定により、設定変更後に送受信するメールの保存先はメールサーバとなります。
- サーバ保存容量は400M/5000件（超過した場合は古いメールから自動削除されます）
- マルチデバイス利用開始時は、メールサーバに保存されているメール（過去30日分/200M/500件）が表示されます。
- マルチデバイス利用設定前に送受信したメールがある場合は、「過去メール」（端末に自動作成）に保存されます。
- 受信してから90日経過したメールが、「受信」ボックスから「# 90日以前の受信メール」ボックスへ自動的に移動します。

【ご注意事項】

- 下記機種はマルチデバイスに対応していません。
auケータイ、かんたんケータイおよび2016年夏モデル以前の4G LTEケータイ、2016年夏モデル以前のAndroidスマートフォン／タブレット（Xperia Z5 SOV32は除く）
- マルチデバイス利用設定後、サーバ保存メール容量などにより同期に時間がかかる場合があります。
- マルチデバイス利用設定は、最大4メールアドレスまで設定可能です。
- メールの受信設定は自動受信のみとなります。
- メールの保護設定（ローカル保存非削除設定）はありません。
※ローカルボックス（端末保存）にメールを保存（コピー）することでサーバ自動削除対象外となります。
- 全検索の対象は、端末に保存されているキャッシュデータのみとなります。
※過去フォルダ、ローカルフォルダ、ゴミ箱含まず。
- 自動振分け、予約送信、フォルダ編集の設定、更新は、設定元の端末（対象メールアドレスのSIMが挿入されている端末）のみ可能です。
- マルチデバイス利用設定（サーバ保存方式への変更）後、ローカル保存方式への再変更はできません。